

supermax


Supermax Tekst

Hints

System V

4. december 1992

Version 6.5



Supermax Tekst

Hints

System V

4. december 1992
Version 6.5



Indledning	1
1 Redigering af tekst	1
1.1 Buserror	1
1.2 Læs-ind tekst og parameter i første linie	1
1.3 Navngivning af arbejdsfiler	1
1.4 Felthop og decimaltabulator	2
1.5 Slet tegn og semigrafik	2
1.6 Opdatering af skærm ved indsættilstand	2
1.7 Opdatering af L og O	2
1.8 Indsættilstand og overordnet område	3
1.9 Formatering af tekst	3
1.9.1 Understregning af bløde bindestreger	3
1.9.2 Ekstra bindestreg	3
1.9.3 Blanke med attributter foran tekst	3
1.9.4 Formattering af sidestillede kolonner	3
1.10 Regneenheden	3
2 Inkludering af grafik fra tegnesystem og regneark	4
2.1 Blanding af semigrafik og inkluderet grafik	4
2.2 Inkluderet grafik i version 3 og nyere versioner	4
2.3 Rammer omkring grafik	4
3 Udskrivning af tekst	5
3.1 Manglende udskrivning af semigrafik	5
3.2 Ændring af venstremargen ved inkluderet tegning	5
3.3 Færre linier i flettefil end ..læ	5
3.4 Ændring af linieafstand	5
3.5 Skift af overskriftsline 3	5
3.6 Manglende ..tg-tegning på sidste side	6
3.7 Landskabsudskrivning og inkluderet grafik	6
4 Specielle tips	7
4.1 Baggrundskørsel af /alib/st/stpri	7
4.2 Konfiguration af grafik	7
4.3 Stor skrift i titler	7
5 Specielle taster	8



Indledning

Dette skrift beskriver en række egenskaber ved Supermax Tekst, som det er skønnet formålstjenligt ikke at medtage i de normale brugervejledninger. Der beskrives kendte fejl og egenskaber og hvis muligt anvises hvorledes disse kan omgås. Ligeledes findes en række tips om hvorledes forskellige faciliteter udnyttes bedst. Endelig er der en liste over specielle taster, som kan lette arbejdet for den øvede bruger.

1 Redigering af tekst

1.1 Buserror

Ved forsøg på opstart af redigering med en tekst, der er igang med at blive gemt i samme øjeblik kan man få en buserror.

1.2 Læs-ind tekst og parameter i første linie

Hvis der er angivet en lokal eller overordnet parameter i første linie af en tekst, der indlæses med læs-ind tekst og nøgleindlæsning, bliver parameteren ikke indlæst.

Løsning: benyt linieindlæsning i dette specielle tilfælde.

1.3 Navngivning af arbejdsfiler

Arbejdsfilerne lægges normalt i /usr/sttmp og navngives som følger:

STbbbbbuuccwwx

hvor de enkelte dele konstrueres som følger:

bbbb er brugerens login-navn.

uu, cc og ww er unit, channel og window nummer for terminalen.

x er et bogstav, der angiver arbejdsfilens type. Se systemadministratorvejledningen for en liste over de forskellige arbejdsfiler.

Da filer maksimalt må være 14 tegn lange ses det af det ovenstående, at der kun er 5 tegn til login-navn. For login-navne længere end 5 tegn konstrueres bbbbb i filnavnet af de fire første og det sidste tegn i navnet.

Dette kan i yderst sjældne tilfælde give problemer, idet f.eks. både bruger2 og bruger12 vil blive til brug2 i filnavnet. Der vil kun opstå problemer, hvis f.eks. bruger2 har efterladt en arbejdsfil og bru-



ger12 starter Supermax Tekst på en terminal med nøjagtig samme unit, channel og window nummer.

Da arbejdsfiler slettes, når Supermax Tekst menuen forlades, vil det være uhyre sjældent, at der opstår problemer.

1.4 Felthop og decimaltabulator

Felthop virker ikke når decimaltabulatoren er aktiveret.

1.5 Slet tegn og semigrafik

Ved slet tegn og indrykning af semigrafik fra position større end 80, vises nationale tegn.
Løsning: Genskriv skærbilledes ved at trykke CTRL-R.

1.6 Opdatering af skærm ved indsættilstand

Hvis en linie er fyldt helt op til position 250 og man i indsæt-tilstand står et eller andet sted på linien (ikke i slutningen) og taster tegn, beepes (da linien jo er fuld) og der overskrives et tegn. Alt sammen ok - men fortsætter man med dette (ca. 40 gange) hoppes pludseligt ned på næste linie. Hvis man genskriver skærmen står alt dog korrekt.

1.7 Opdatering af L og O

Mærker for lokale og overordnede områder opdateres ikke altid fornuftigt. Problemet er mest synligt ved formatering, indsæt-linie i en linie hvor der er sat en lokal, ved markering+sletning og sikkert også mange andre situationer. Mærkerne placeres korrekt ved at trykke næste- side forrige-side.

- a) Mærket flytter sig ved slet tegn.
- b) Problem når mærket sættes i nederste eller næstnederste linie når popup menuen ikke er fremme.

Løsning: Genskriv skærbilledes ved at trykke på CTRL-R.



1.8 Indsættilstand og overordnet område

Hvis markøren er placeret ud for starten af et overordnet område og man trykker indsæt-tilstand-return, flytter det overordnede område ikke nedad som det forventes når markøren starter med at stå før det overordnede område.

1.9 Formatering af tekst

1.9.1 Understregning af bløde bindestreger

Der er forskel på hvornår bløde bindestreger bliver understreget. Ved formatering af en helt understreget tekst bliver bindestregerne understreget mens der ved orddeling af et enkelt understreget ord ikke laves understregning af bindestregen.

1.9.2 Ekstra bindestreg

Der kan forekomme ekstra bindestreger, hvis der er sat bindestreger i et ord, der bliver ord delt under formattering.

1.9.3 Blanke med attributter foran tekst

Ved formatering af tekst med venstre margin 10 og højre margin 70, vil blanke attributter i position 1 til 9 forsvinde.

1.9.4 Formattering af sidestillede kolonner

Det er ikke muligt at lave manuel orddeling ved formattering af sidestillede kolonner.
Løsning: Anskaf modulet til automatisk orddeling.

1.10 Regneenheden

$-x^y$ bør give samme resultat som $0-x^y$.

Eks.: -2^4 giver meddelelsen FEJL, og ikke resultatet -16.



2 Inkludering af grafik fra tegnesystem og regneark

2.1 Blanding af semigrafik og inkluderet grafik

Hvis der ved siden af en inkluderet grafiktegning (fra Supermax Tegnesystem, grafik-grafik-osv.) er almindelig grafik på formen  eller  vil der være problemer med manipuleringen af den inkluderede grafik.

2.2 Inkluderet grafik i version 3 og nyere versioner

Ved inkludering af grafik (grafik-grafik-osv.), kan der ske en uheldig blanding af inkluderet grafik med version 3 format og formater fra version 4 og fremefter. Dette problem vil kun kunne opstå hos de få, der inkluderer grafik i version 3.

2.3 Rammer omkring grafik

Hvis en tegning ønskes indrammet anbefales det at gøre dette ved at tegne en kasse omkring tegningen i Supermax Tegnesystem. Tegnesystemets parameter til at slå ramme til og fra bør ikke benyttes.



3 Udskrivning af tekst

3.1 Manglende udskrivning af semigrafik

Semigrafiske tegn vil ikke blive skrevet ud, hvis et af følgende tegn anvendes som slut på afsnittegn:

á â ã ä å æ ç é è Ý í î ï ï

Løsning: Benyt ikke disse som slut på afsnittegn.

3.2 Ændring af venstremargen ved inkluderet tegning

Hvis man ændrer venstre-margen lokalt med sæt param - lokale og ændringen foretages i første linie af af en inkluderet grafiktegning slår ændringen ikke igennem for tegningen, men for tekst inde i firkanten.

Man opnår den ønskede virkning af den lokale ændring ved at placere den lokale i ..ko linien over tegningen.

3.3 Færre linier i flettefil end ..læ

Det er ikke muligt at flette, hvis ikke der er tilstrækkeligt med linier i flettefilen. Hvis der for eksempel er benyttet 12 ..læ og der kun er 11 linier i flettefilen kommer der ikke noget ud. Løsningen er at placere et antal slut på afsnittegn tilsidst i filen, således at der kommer et tilstrækkeligt antal linier i denne.

Problemet med denne egenskab er, at det påstås at det virkede anderledes i version 3.5.

3.4 Ændring af linieafstand

Ved ændring af linieafstand regnes en gang for meget med forrige linieafstand, dvs. i en linie for meget.

3.5 Skift af overskriftslinie 3

Ved inkludering af tekster, der nøjagtigt fylder en side, er der problemer med at skift af overskriftslinie 3 (..ov3) ignoreres.



3.6 Manglende ..tg-tegning på sidste side

Punktumpunktum-tg undlader i nogle tilfælde at tegne på den sidste side, hvis der er stikord tilsidst i teksten.

3.7 Landskabsudskrivning og inkluderet grafik

Hvis man forsøger at udskrive en grafiktegning i landskab med ..ls, så kan man få mærkelige placeringer af tegningen, endda uden for papiret (man får ikke besked herom).

Tegnes en tegning på langs i tegnesystemet, skal den vendes på hovedet for at komme rigtigt ud når den inkluderes i en tekst.



4 Specielle tips

4.1 Baggrundskørsel af /alib/st/stpri

Eksekvering af udskrivningsprogrammet /alib/st/stpri i baggrunden flere gange efter hinanden, vil kun virke hvis man ikke anvender parameteren -r.

4.2 Konfiguration af grafik

Ved udskrivning af grafik fra Supermax Tegnesystem benytter Supermax Tekst konfigurationsfilen /gks/config/device. Angående konfigurationsfilens format, se vejledningen til Supermax Tegnesystem.

4.3 Stor skrift i titler

Der kan forekomme nogle problemer omkring titler med stor skrift og automatisk dannelse af indholdsfortegnelse. Problemet opstår fordi der indsættes ekstra blanktegn, når der indskrives med stor skrift. Dette gøres for at få skriften til at fylde det samme på skærmen, som den kommer til på printeren. Når der dannes indholdsfortegnelse er problemet, at det ikke er særlig nemt at skelne blanktegn, der er indsat automatisk fra blanktegn indsat med vilje af brugeren.

Problemet kan omgås ved at skrive titlerne med stor skrift men uden de ekstra blanktegn (slet dem efter at titlen er skrevet eller skriv titlen med almindelig skrift og brug RET SKRIFT til at ændre den til stor). Gøres dette, skal man lokalt sætte antal tegn pr. tomme til det halve i linien med ..ti

Eksempel:

dette er almindelig skrift		12 tegn/tomme
..ti #. Dette er med stor	L	6 tegn/tomme
dette er almindelig igen	L	12 tegn/tomme

Problemet findes ikke, når der benyttes proportional-skrift.

5 Specielle taster

Følgende specielle taster kan benyttes:

Under redigering:

CTRL-D	Dubler linie
CTRL-G	Slet tegn
CTRL-O	Gem teksten uden spørgsmål om tekstnavn og note
CTRL-R	Gentegn skærm
CTRL-T	Slet ord
CTRL-Y	Slet linie
CTRL-V	Indsæt-tilstand til/fra
CTRL-W	Udskriv teksten
CTRL- <u> </u>	Lav små bogstaver om til store og omvendt

I tekstoversigten:

CTRL-Y	Slet tekst
CTRL-W	Udskriv i baggrunden uden spørgsmål



dde



Dansk Data Elektronik A/S
Herlev Hovedgade 199
DK 2730 Herlev
Tel.: (+45) 42 84 50 11
Fax: (+45) 42 84 52 20

99410323