

VEJLEDNING I ONLINE KØRSEL MED RC 6000 STANDARDSYSTEM

Systemloadning (hovedterminal)

Tænd anlægget (POWER nøgle). Indsæt magnetpladerne på følgende måde:

<u>Enhed nr.</u>	<u>Pladenavn</u>	<u>Enhed nr.</u>	<u>Pladenavn</u>
0 (standard)	simulator + drum	2 (valgfri)	disc 1
1 (standard)	disc	3 (valgfri)	disc 2

Luk dørene og tryk på vippekontakterne til RUN. Når de gule READY lamper lyser, tryk på AUTOLOAD-knappen.

<pladenavn> result 5

Når <pladenavn> er disc 1 og disc 2 og disse valgfrie enheder ikke findes på anlægget, skal den første meddelelse fra systemet (der angiver eventuelle manglende magnetplader) blot ignoreres.

initialize date

Den næste meddelelse kræver at man indtaster dagen, måneden, året, timen, minuttet og sekundet som cifre og i følgende format: dd mm åå tt mm ss.

Eksempel: 16 09 75 16 21 35.

Systemet vil herefter tilkendegive at det er klart (ready).

Procesopstart (hovedterminal)

Tryk på ESC-tasten. Systemet vil svare med udskriften: att #. Indtast bogstavet s og tryk på RETURN-tasten. Når systemet svarer med tegnet #, indtast følgende kommandolinie efterfulgt af RETURN:

```
all <procesnavn> base 0 9 0 100 run
```

<procesnavn> kan f.eks. være data. Når systemet har udført denne kommando, udskriver det:

```
ready  
to data  
#
```

idet den tredje linie angiver at processen data afventer inddata. Systemets online del startes nu ved at indtaste:

```
onlinep
```

og trykke på RETURN. Herefter kan en vilkårlig terminal starte online trans-

aktioner ved at rette henvendelse til processen data, der nu indeholder online-programmet. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet "Åbning og lukning af terminaler."

Online kommandoer (vilkaarlig terminal)

I nedenstående oversigt er der for hver online kommando angivet et navn og en liste parametre med disses grænseværdier. Der indtastes kommandoens navn og parametrenes værdier.

'<parameter>' er en valgfri parameter og kan overspringes ved at taste en kolon (:), dog kan en linie afsluttes ved at trykke på RETURN, dersom den eller de sidste valgfrie parametre ikke ønskes benyttet. De enkelte parametre - inklusive : - adskilles med mellemslag.

Kommandoerne falder i grupper alt efter hvilket modul de tilhører. Således vil kommandoen ff kalde faktureringsmodulet og terminalen vil befinde sig heri indtil kommandoen fbs (eller fbx) indtastes. Det er tilladt at skifte modul hver gang man forlader et modul og bruge forskellige moduler fra forskellige terminaler.

Indtastes ukendte kommandoer eller kommandoer med fejlagtige parameterlister, udskrives en stjerne under den position hvor fejlen erkendtes. Det samme gælder kommandoer fra andre moduler end det man befinder sig i, dog kan kommandoerne v? og k? bruges når som helst.

Indtastning af linier (alle terminaler)

En linie kan redigeres indtil den bliver afsluttet ved at man trykker på RETURN-tasten. Det sidst indtastede tegn kan således slettes ved at trykke én gang på &. Trykker man flere gange på &, slettes det sidste tegn, det næstsidste tegn o.s.v. Hele linien slettes når man trykker på %. En ny linie (NL tegn) får man ved at trykke på RETURN.

Åbning og lukning af terminaler

Tryk på ESC-tasten. Systemet vil svare med udskriften: att ~~#~~. Indtast bogstaverne data (d.v.s. navnet på online-processen) og tryk på RETURN-tasten. Når systemet svarer med tegnet ~~#~~, indtast følgende online kommando efterfulgt af RETURN:

id <identifikationstekst>

En terminal skal altid åbnes med en id kommando, der identificerer den. En terminal lukkes igen med kommandoen: luk '<identifikationstekst>'. Angives ingen parameter, lukkes den terminal som luk-kommandoen tastes på. Angives en identifikationstekst for en anden terminal, tvangslukkes denne (bruges f.eks. til at lukke en terminal der er faldet ud).

Slutning af online kørsel

Hertil bruges den parameterløse kommando: end. Denne tastes f.eks. på hovedterminalen, idet alle andre terminaler først skal være lukkede. Systemet kan herefter bruges til andre formål, f.eks. til kørsel af batch programmer.

Systemnedlukning (hovedterminal)

Tryk på ESC. Systemet vil svare med att ~~tt~~. Indtast bogstavet s og tryk på RETURN. Når systemet svarer med ~~tt~~, indtast følgende kommando efterfulgt af RETURN: remove.

Tryk på vippekontakterne (på magnetpladeenhederne) til LOAD. Når de hvide LOAD lamper lyser, luk dørene op og tag pladerne ud. Sluk anlægget (POWER nøgle).

ONLINE KOMMANDOER

Kommando	Navn	Param. 1	Param. 2	Param. 3	Param. 4	Param. 5	Param. 6	Param. 7
åbn terminal	id	id.text						
luk terminal	luk	'id.text'						
max		5 tegn						
slut kørsel	end							
fakturahoved	ff	debitornr.	ordreref.	'fors.kode'	'lev.adr.kode'	'dato'		
kreditnotahoved	fk	"	"	"	"	"		
min		1	1	1	0	000101		
max		12 cifre	999999	10	999999	991231		
fakturavare-	fv	varenr.	antal	'å pris'	'til./rab. %'			
linie min		1 tegn	0	0	-999.99			
max		8 tegn	999999	80000.00	+999.99			
tillægs-/fra-	ft	text	'beløb'					
dragslinie min		1 tegn	-99999999.99					
max		29 tegn	+99999999.99					
annuller								
foreg. linie	fvx							
annuller fakt.	fbx							
fakt.bilag slut	fbs							
fakt. testprint	ftp							
kald post.modul	pos	'indl. text'						
max		29 tegn						
poster debet	pd	kontonr.	beløb	bilagsnr.	'text'	'forf.kode'	'beløb fremmed'	
poster kredit	pk	"	"	"	"	"	"	
min		1	0	0		0	0	
max		12 cifre	99999999.99	999999	17 tegn	4	99999999.99	
postering slut	ps							
display post.	pv							

ONLINE KOMMANDOER

Kommando	Navn	Param. 1	Param. 2	Param. 3	Param. 4	Param. 5	Param. 6	Param. 7
varekøbs								
-fakturahoved	kf	kreditornr.	bilagsnr.	dato	forf.kode	'text'	'total fremmed'	
-kr.notahoved	kk	"	"	"	"	"	"	
min		1	1	000101	0		0	
max		12 cifre	999999	991231	4	17 tegn	99999999.99	
v.k.fakt.linie	kv	varenr.	antal	købspris				
min		1 tegn	0	-99999999.99				
max		8 tegn	999999	+99999999.99				
annul. v.k.lin.	kvx							
annul. v.k.bil.	kbx							
v.k.bilag slut	kbs	totalbeløb	'moms'	'div. 1'	'div. 2'	'div. 3'	'div. 4'	'div. 5'
min		0	0	-9999999.99	-9999999.99	-9999999.99	-9999999.99	-9999999.99
max		99999999.99	9999999.99	+9999999.99	+9999999.99	+9999999.99	+9999999.99	+9999999.99
lageroptælling	lb	varenr.	antal					
min		1 tegn	0					
max		8 tegn	999999					
spørgsmål til	v?	varenr.						
vare min		1 tegn						
max		8 tegn						
spørgsmål til	k?	kontonr.						
konto min		1						
max		12 cifre						
nedlæg (døds.)								
vare	nev	varenr.						
genopret vare	opv	"	gr.kode 1	gr.kode 2	gr.kode 3			
min		1 tegn	1	1	1			
max		8 tegn	99	99	99			
nedlæg (døds.)								
konto	nek	kontonr.						
genopret konto	opk	"	gr.kode 1	gr.kode 2	gr.kode 3			
min		1	1	1	1			
max		12 cifre	99	99	99			